

Configurazioni generali di posta

Salvo che diversamente indicato, questi sono i parametri per configurare i programmi di posta per le proprie caselle di posta ospitate sui server di [WhiteReady](#).

Forniamo i servizi di posta sia su protocollo IMAP4 che POP3.

Forniamo inoltre il servizio SMTP e, nel caso di necessità di **invii massivi di mail**, anche un servizio SMTP Bulk.

IMAP4	
Nome del server	imap.whiteready.com
Nome utente	l'indirizzo email completo (mario.rossi@dominio.tld)
Password	la password assegnata
Porta	143 (senza SSL)
	993 (con SSL)
POP3	
Nome del server	pop.whiteready.com
Nome utente	l'indirizzo email completo (mario.rossi@dominio.tld)
Password	la password assegnata
Porta	110 (senza SSL)
	995 (con SSL)

SMTP

Nome del server	smtp.whiteready.com
Nome utente	l'indirizzo email completo (mario.rossi@dominio.tld)
Password	la password assegnata
Porta	25 (senza SSL)
	587 (con STARTTLS)
	465 (con SSL/TLS)

Per l'SMTP Bulk contattare direttamente [WhiteReady](#).

Le caselle di posta fornite da [WhiteReady](#) sono, salvo casi particolari, autoconfiguranti: utilizzando le versioni più aggiornate dei normali programmi di posta come [Thunderbird](#) o [Outlook](#) è sufficiente inserire l'indirizzo email e la password: il sistema provvederà automaticamente a completare l'intera configurazione.

È inoltre disponibile la [webmail](#), raggiungibile all'indirizzo <https://indirizzofacile.it>, a cui si accede con le medesime credenziali. La webmail si comporta come un normale programma di posta configurato in IMAP.

Dalla [webmail](#) l'utente può, in autonomia, agire su alcune impostazioni, fra cui:

- cambiare la password della propria casella
- impostare un messaggio automatico di "Out of office"
- impostare un inoltro
- gestire le policy antispam
- gestire le cartelle IMAP sottoscritte
- impostare filtri
- ...

Revision #7

Created 4 August 2022 08:55:01 by Franco Abitante

Updated 21 December 2023 11:18:54 by Franco Abitante